

### (9) 掃除刈りのタイミング・刈り高

掃除刈りとは、雑草を刈り取ることで生長、繁殖を抑える方法です。刈り取りのタイミング、刈り取り方法などが重要になります。

#### 1) 刈り取り時期

は種から掃除刈りまでの日数は、は種時期、雑草の多少、気温や降水量によって異なりますが、一般的に、は種後 40～60 日くらいが目安になります。また、雑草の草丈が 20～30cm になった頃が刈り取り時期です（表 V-10）。

表 V-10 掃除刈りのタイミングによる防除効果とチモシーへの影響

掃除刈り時期	雑草防除の効果	チモシーへの影響
早い	△	×（刈り取りによる生育抑制）
適期（草丈 20～30cm）	○	○
遅い	×	×（雑草繁茂による生育抑制）

#### 2) 刈り高

刈り取りは 15cm 以下で、5～10cm くらいの高さで刈り取ってください（雑草の生長点は 15cm 程度）。15cm より高く刈ると、雑草再生の可能性が高くなります。逆に低すぎると牧草の再生が遅れます。




図 V-16 掃除刈りの刈り取り高さ

#### 3) 刈り刃の研磨

まだ根が浅い新播草地では、切れない刃で作業をすると、牧草を引き抜いたり根を傷めたりするなどの悪影響を及ぼします。刈り刃は、しっかり研ぎ使用しましょう。

#### 4) 刈り取った草の処理

刈り取った草が多い場合、そのまま放置すると日陰をつくり牧草の再生を阻害します。ロールベラーで拾い、ほ場の外に持ち出しましょう。

刈り取った草が少ない場合は、テッターなどでそのまま全体に散らします。

##### ① 搬出する場合

刈り取り後、速やかに集草、搬出してください。牧草の根を傷めないよう、作業は低速運転で優しく丁寧に行ってください。

##### ② 搬出しない場合

全体に広げるように刈り取ってください（ディスクモアが有効です）。モアコンディショナーの場合は、ウィンドロウを作らないように注意してください。